Guide for endring til bruk av SMTP Auth i Outlook Express.

Steg 1,

Velg Tools (Vektøy) -> Accounts (Kontoer)



Steg 2,

Velg Mail (e-post), deretter merker du kontoen du skal redigere for så å trykke på Properties (egenskaper)

	Directory Service		
Account	Туре	Connection	Remove
2 2	mail mail	Any Available Any Available	Properties
2	mail	Any Available	Set as Default
	mail (default)	Any Available	Import
	mail	Any Available	
ā	mail	Any Available	Export
			Set Order

Steg 3,

Velg Servers (servere), bytt utgående epost server til smtp.easyisp.no. Hak deretter av for My server requires authentification (Min server krever godkjenning), trykk deretter på Settings (instillinger)

ieneral	Servers	Connection	Security	Advanced	IMAP
Server	Information	n			
<u>M</u> y in	icoming ma	ail server is a	IMAP	server.	
Incor	ming mail (IMAP): mail	01.easyisp	no	
Outg	oing mail (SMTP): smtp	easyisp.n	D	
Incomin	ig Mail Ser	ver Set	tes til s	mtp.easy	isp.no
Acco	unt name:	and a	-	-	
Pass	word:	•••	••••		
		F	emember p	oass <u>w</u> ord	
- L	og on usin	g <u>S</u> ecure Pass	sword Auth	entication	
Outgoin	ig Mail Ser	ver			
V M	ly ser <u>v</u> er re	equires authen	tication	S	ettings
				_	

Steg 4,

Fyll inn din epost adresse samt ditt passord.

Outgoing Mail Server				
Logon Information — OUse same setting	gs as my incoming mail server			
O Log on using				
A <u>c</u> count name:	brukemavn@domenenavn.no			
Password:	•••••			
	Remember pass <u>w</u> ord			
Log on using	Secure Password Authentication			
	OK Cancel			

Når du nå trykker ok til du er tilbake til Outlook Express så vil du få mulighet til å sende epost via vår nye utgående epost server. Om du får problemer med noen av instillingene så ta kontakt med support@easyisp.no